

ABRA Software a.s. Jeremiášova 1422/7b 155 00 Praha 13

IČ 25097563 DIČ: CZ2597563 Zapsáno v OR u Měst. soudu v Praze, odd. B, vložka 4475

# NASTAVENÍ ROZMĚRU STRÁNKY

# na pokladní tiskárně

Aktualizace dokumentu: 18.9.2017



## 1 ÚVOD

V případě, kdy není zcela využit papír pokladní tiskárny, nebo naopak není text vytištěn celý, je nastaven odlišný rozměr papíru na tiskové sestavě a v nastavení tiskového ovladače ve Windows.

Nesouhlasí-li rozměr formátu papíru na tiskové sestavě s rozměrem papíru na ovladači tiskárny, je tisk umístěn vlevo nahoře.

# 2 NASTAVENÍ ROZMĚRU STRÁNKY

#### 2.1 NASTAVENÍ ROZMĚRU STRÁNKY NA TISKOVÉ SESTAVĚ

Pokud chcete provést změnu na systémové tiskové sestavě, je nutné nejprve udělat její kopii a změny provádět na ní.

🖲 Tiskové sestavy					
Fulltext:		•	Q 🗌 Vyhl	edávat ve	zvolené skupině / filtru
Typ: Formuláře a sestavy 🔹	Omezení: Zobr	razit nabízen	é		
Záznam: 4 z 8 Vybraný filtr:	▼ žádný				
Název sestavy	4	Systém	Formulář	Globální	Nabízet
Formulář účtenky 58mm (formát 58x2	297mm)	Ano	Ano	Ano	Ano
Formulář účtenky 58mm součtová (fo	rmát 58x297mm)	Ano	Ano	Ano	Ano
Formulář účtenky 78mm (formát 80x3	3276mm)	Ano	Ano	Ano	Ano
Formulář účtenky 78mm (formát 80x3)	3276mm) (kopie)	Ne	Ano	Ano	Ne
Formulář účtenky 78mm součtová (fo	rmát 80x3276mm)	Ano	Ano	Ano	Ano
Účtenky detailně		Ano	Ne	Ano	Ano
Účtenky platby		Ano	Ne	Ano	Ano
Účtenky seznam		Ano	Ne	Ano	Ano
•					
Hledat					
📑 Velký číselník 🚦 Občerstvit	🚺 Nový	🕜 Opra	vit	4	→ Tisk E

1. V seznamu tiskových sestav přejdeme do opravy, pomocí tlačítka OPRAVIT.



🔥 ABRA Gen 17.03.07 (hotfix 5) - D	emoverze - Tiskové sestavy
Agendy Nastavení Fun <u>k</u> ce <u>N</u> ápo	věda Zák <u>a</u> znický portál
📄 🔁 Otevřít 🛛 🖍 Zavřít 👘 🏹 刘	▷▷!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Agendy	Seznam Detail
Tiskové sestavy	ਦ <b>[] [] [] [] []</b> [] [] [] [] [] × ♣
<b>_</b>	1 2 3 4 5 6 Vnořený detail
	MAIN.Shop_ID.BillHeader1
	MAIN.Shop_ID.BillHeader1
	MAIN.Shop_ID.BillHeader2
	MAIN.Shop_ID.BillHeader2
	MAIN.Shop_ID.BillHeader3
	MAIN.Shop_ID.BillHeader3
	NxGetCompanyName
	MAIN.Address ID.Street

 V editoru tiskové sestavy, pomocí ikonky "Vlastnosti sestavy" v horní části okna přejít do nastavení vlastností sestavy.

🕭 Vlastno	osti sest	avy							⊗
<u>S</u> estava	Pruhy	P <u>a</u> pír	Okraje	Skripty	<u>R</u> ámečky	Pro <u>m</u> ěnné	Předvolby p	oro tisk da 🔾	•
Výběr Výška	Custom 3276,00	Size Šířl	ka 80,0	•	Orientace	Na výšku		۲	
Znač	ení dělení jsknout s	stránek- tředové (	dělení		] Tisknout tř	etinové <u>d</u> ěle	ní		
							<u>о</u> к	Storno	

3. Přejít na záložku "Papír", kde lze nastavit formát stránky tiskové sestavy.



Po								
🕭 Vlastnosti	i sestavy							⊗
<u>S</u> estava P	<mark>Papír Papír Papír</mark>	Okraje	Skripty	<u>R</u> ámečky	Pro <u>m</u> ěnné	Předvolby p	oro tisk da 🖣	۲
Výběr 🖸 Výška 32	ustom Size 276,00 Ši	řka 80,0	•	Orientace	Na výšku		¥	
Značení	dělení stránel nout středové	dělení		] Tisknout tř	etinové <u>d</u> ěle	ní		
						<u>0</u> K	Storno	

4. Pomocí volby "Custom Size" lze nastavit výšku a šířku ručně v souladu s nastavením na tiskovém ovladači tiskárny ve Windows.

5. Nakonec je potřeba změny v tiskové sestavě uložit.



### 2.2 NASTAVENÍ ROZMĚRU STRÁNKY NA OVLADAČI TISKÁRNY



1. Ve Windows přejděte do ovládacích panelů -> Zařízení a tiskárny.

💼 Zařízení a tis	kárny
$\leftrightarrow \rightarrow * 1$	Hardware a zvuk > Zařízení a tiskárny v Ö
Přidat zařízení	Přidat tiskárnu Zobrazit aktuální tiskové úlohy Vlastnosti tiskov
EPSON TM-TZ Receipt Zařízení (3) BenQ GL245	Zobrazit aktuální tiskové úlohy   Nastavit jako výchozí tiskárnu   Předvolby tisku   Vlastnosti tiskárny   Vytvořit zástupce   Odebrat zařízení   Poradce při potížích   Vlastnosti   Ule-NTB2   Sluchátka (Conexant ISST Audio)
۲	EPSON TM-T20II Receipt Model: EPSON TM-T20II Receipt5 Kategorie: Tiskárna Stav: Počet dokumentů ve frontě: 0

2. Na zvolené tiskárně, pomocí kontextovému menu zvolte "Předvolby tisku".



🖶 EPSON	TM-T20II Recei	pt – předvolby tisk	u				×
Rozložení	Papír a kvalita	Posun a odříznutí	Perif. zař.	Pokročilé nastavení	Verze	Jazyk	
Orientac	e:						
A Na	výšku	$\sim$					
					1		
				=			
					J		
					Up	řesnit	
				OK	7**	De	.24
				UK	Zrusit	Po	uzit

3. V okně Předvolby tisku zobrazte záložku "Papír a kvalita" a poté klikněte na tlačítko "Upřesnit".



Upřesňující nastavení EPSON TM-T20II Receipt5 X
Image: Second state in the second s
OK Zrušit

4. Pomocí volby Formát papíru lze zvolit formát papíru, který musí odpovídat formátu nastavenému v tiskové sestavě.

5. Pomocí tlačítka OK se změna nastavení uloží.